





Le tarissement pour accroître la production de lait


Comment tarir correctement ?

Préparez-vous bien





- 1 Préparez tout le matériel nécessaire afin de pouvoir travailler confortablement et calmement.
- 2 Aménagez un environnement calme et bien ventilé pour éviter un maximum de stress.
- 3 Éclairiez suffisamment l'environnement pour une visibilité optimale.
- 4 Préparez une zone propre et sèche pour y installer les vaches après la procédure de tarissement
- 5 Mettez de la nourriture fraîche à leur disposition afin qu'elles restent debout pendant au moins 30 minutes. Cela permet au sphincter du canal du trayon de se fermer, ce qui réduit le risque de nouvelles infections.

Préparez tout le matériel nécessaire




- 1 Des gants propres (neufs ou soigneusement désinfectés).
- 2 Du papier ou des lingettes humides pour nettoyer les trayons.
- 3 Des lingettes désinfectantes pour désinfecter l'extrémité des trayons.



- 4 Les tubes à température ambiante (15 °C-30 °C) pour le confort de la vache et une instillation aisée.
- 5 Un produit de trempage pour désinfecter après l'insertion des tubes.
- 6 Du ruban adhésif et un code couleur pour marquer les vaches selon le traitement reçu.


Insertion du tube




1 Utilisez des gants propres.



2 Videz complètement les mamelles avant d'insérer le tube.




3 Nettoyez et séchez les trayons, en commençant par celui qui est le plus éloigné.




4 Désinfectez l'extrémité des trayons, en commençant par celui qui est le plus éloigné.




5 Laissez agir le désinfectant pendant 30 secondes. Répétez cette opération (4+5).




6 Retirez l'extrémité du tube avec les mains, de manière à voir l'embout.



7 Utilisez l'embout court ; il endommagera moins le canal du trayon.



8 Insérez une partie du tube, en commençant par le trayon le plus proche de vous. Pincez la base du trayon d'une main. Insérez le tube avec l'autre main.




9 Insérez une partie du tube, de préférence, dans le canal du trayon et injectez le produit progressivement.



10 Protégez les trayons avec le produit de trempage. Commencez par le trayon le plus éloigné de vous. Le produit doit couvrir le trayon sur au minimum la moitié de sa hauteur.



11 N'oubliez pas d'identifier clairement quel traitement a reçu chaque vache grâce au code couleur. Une couleur = un schéma de traitement.




12 Veillez à consigner le traitement reçu par chaque vache.

ATTENTION



- **NE** travaillez **PAS** dans un environnement sale.
- **N'**ouvrez **PAS** le tube avec les dents.
- **NE** déposez **PAS** les tubes dans de l'eau.



- **N'**insérez **PAS** complètement le tube dans le canal du trayon.
- **NE** massez **PAS** la mamelle après l'insertion de l'obturateur.



- **NE** trayez **PAS** la vache après insertion du tube.